

# FTP

## Kurz nachdem ich per FTP eingeloggt war, beendet der FTP-Server die Verbindung. Was mache ich falsch?

Wenn Du bereits eingeloggt warst und anschliessend aus der Verbindung fliegst, kann das folgende Ursachen haben.

### a) Timeout

Der normale FTP Timeout liegt bei ca. 10-15 Minuten. Nach einer Inaktivität in diesem Zeitbereich wird der FTP Server den angemeldeten Benutzer abmelden um Ressourcen zu sparen.

### b) FTP-Mode Active-/Passive Fehler

User die ihre FTP-Session hinter einer Firewall oder aber hinter einem sogenannten "NAT-Gateway" starten, sollten im FTP-Programm in den Verbindungseinstellungen den sogenannten "passiven Modus" bzw. "passive FTP", "use passive FTP" verwenden.

Sonst wird dem FTP-Server die interne (sog. nicht geroutete) IP-Adresse übertragen, mit der die Verbindung nicht funktionieren kann.

Der FTP Server gibt dann zB folgende Fehlermeldung aus und beendet die Verbindung..

```
Antwort: 200 TYPE ist jetzt ASCII
```

```
Befehl: PORT 192,168,1,251,14,168
```

```
Antwort: 500 Ich werde keine Verbindung mit 192.168.1.251 herstellen  
(nur zu 80.144.213.128).
```

```
Fehler: Dateiliste konnte nicht empfangen werden
```

Eindeutige ID: #1028

Verfasser: The Great Escapist

Letzte Änderung: 2005-09-16 16:02